

Ghost 版本 Windows 7

USB CDC 驅動安裝

GW INSTEK

Made to Measure


GOOD WILL INSTRUMENT CO., LTD.



背景

客户使用

雨林木风 Ghost Win7 SP1 X64 装机旗舰版



解決方法

1. 請客戶使用正版 Windows
2. 將缺少的檔案補回該版本(下一頁)

補正版Windows遺失的檔案

由於是Windows7 x64 sp1, 需從任一台正常安裝的相同語系Windows7 x64 sp1 取得下述檔案.

1. 把整個資料夾壓縮成一個檔案

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\mdmcpq.inf_amd64_neutral_fbc4a14a6a13d0c8




名稱	修改日期	類型	大小
mdmcpq.inf	2010/11/21 上午 11...	安裝資訊	237 KB
mdmcpq.PNF	2010/11/21 上午 11...	預先編譯安裝資訊	228 KB
usbser.sys	2010/11/21 上午 11...	系統檔案	32 KB


補正版Windows遺失的檔案

2. 設定

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
sitory\

可寫入(如下)





補正版Windows遺失的檔案

3. 將該檔案解壓縮到

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepo
sitory\

必須與“正版相同檔名”。



按正常程序安裝 USB CDC 驅動

經過上述修正後，該 GHOST 版本 Windows 7
就可以與正版 Windows 7 一樣

正常使用 USB CDC 驅動

